

Nastavení GeoIP ochrany pro odesílání pošty

Poslední aktualizace 28 ledna, 2025

Pomocí GeoIP ochrany pro odesílání pošty (STMP) si určujete, ze kterých zemí je dovoleno odesílat e-maily z vaší domény. Tato funkce vás chrání zejména před nechtěným rozesláním nevyžádané pošty (spamu) z vaší domény v případě, že někdo zneužije vaše přihlašovací údaje k e-mailové schránce.

Při založení nové emailové schránky se automaticky nastaví GeoIP s povolením na tyto země:

PL – Polsko

CZ – Česká republika

SK – Slovensko

AT – Rakousko

HU – Maďarsko

Nicméně nastavení GeoIP ochrany si můžete změnit ve svém zákaznickém účtu.

V horním menu si vyberte položku **Služby** v levém menu vyberte **E-maily -> Nastavení e-mailů** a u schránky, jejíž nastavení potřebujete změnit, klepněte na **Upravit**. Přejděte na třetí záložku. Rozklikněte si **Typ nastavení** a vyberte si **Zemi**.

Webglobe Admin

SLUŽBY FAKTURACE MŮJ ÚČET PODPORA

ignumdomeny

SLUŽBY
Doména/Služba
jsmetuprovas.cz

DOMÉNY >
HOSTING >
E-MAIL >
Detail
Základní nastavení
E-Mailové Schránky
Přesměrování
E-Mailový Koš
Nastavení E-Mailů
Migrace E-Mailů
Webmail
SSL CERTIFIKÁT
POZNÁMKY

NOVÁ SLUŽBA

Nastavení e-mailů pro doménu jsmetuprovas.cz

Nastavení Whitelist/Blacklist IP ochrana + GeoIP Filtry Nastavení e-mailových klientů

Modul slouží na povolení států, resp. IP adres, pro odesílání e-mailů (SMTP) z vaší domény. Toto nastavení nemá žádný vliv na příjem pošty (POP3, IMAP).
Jestli cestujete do zahraničí, překontrolujte si, jestli se daná země nachází v seznamu povolených zemí. Také můžete povolit jen samostatné IP adresy a nebo rozsahy.
Vaše IP adresa je 212.57.32.44

Typ nastavení Přidat zemi

Země Select


Přidat Zrušit

Povolené země	Akce
BA - Bosna a Hercegovina	Smazat

Povolené IP adresy Akce

Žádné dodatečné IP adresy nejsou povoleny

Nyní si rozbalte **Země** a vyberte si tu zemi, kterou chcete přidat do seznamu povolených zemí (pro odesílání pošty z vaší domény). Také můžete začít psát text a podle něj se vám země vyhledá v seznamu.



Následně už jen klikněte na tlačítko **Přidat** a vybranou zemi uvidíte v seznamu povolených zemí. V případě potřeby přidání další země postup zopakujte. Když budete chtít povolené země smazat stačí kliknout na tlačítko **Smazat**.

Nastavení e-mailů pro doménu jsmetuprovas.cz / jsmetuprovas.cz / Nastavení e-mailů

Nastavení | Whitelist/Blacklist | **IP ochrana + GeolP** | Filtry | Nastavení e-mailových klientů

Modul slouží na povolení států, resp. IP adres, pro odesílání e-mailů (SMTP) z vaší domény. Toto nastavení nemá žádný vliv na příjem pošty (POP3, IMAP).
 Jestli cestujete do zahraničí, přezkontrolujte si, jestli se daná země nachází v seznamu povolených zemí. Také můžete povolit jen samostatné IP adresy a nebo rozsahy.
 Vaše IP adresa je 212.57.32.44

Typ nastavení: Přidat zemi
 Země: Select

✓ Přidat Zrušit

Povolené země	Akce
BA - Bosna a Hercegovina	Smazat

Povolené IP adresy Akce
 Žádné dodatečné IP adresy nejsou povoleny

Podobným postupem si můžete povolit i samostatné IP adresy nebo jejich rozsahy – v **Typ nastavení** si zvolíte příslušnou možnost.

Nastavení e-mailů pro doménu jsmetuprovas.cz / jsmetuprovas.cz / Nastavení e-mailů

Nastavení | Whitelist/Blacklist | **IP ochrana + GeolP** | Filtry | Nastavení e-mailových klientů

Modul slouží na povolení států, resp. IP adres, pro odesílání e-mailů (SMTP) z vaší domény. Toto nastavení nemá žádný vliv na příjem pošty (POP3, IMAP).
 Jestli cestujete do zahraničí, přezkontrolujte si, jestli se daná země nachází v seznamu povolených zemí. Také můžete povolit jen samostatné IP adresy a nebo rozsahy.
 Vaše IP adresa je 212.57.32.44

Typ nastavení: Přidat zemi, Přidat rozsah, Přidat IP adresu, Přidat rozsah IP adresy
 Země: Select

✓ Přidat Zrušit

Povolené země	Akce
BA - Bosna a Hercegovina	Smazat

Povolené IP adresy Akce
 Žádné dodatečné IP adresy nejsou povoleny